



# INSTALLATION

## Table des matières

1. <a href="#">Introduction</a> .....	2
2. <a href="#">Installation</a> .....	3
2.1. Besoins matériels.....	3
2.2. Installation du système.....	3
2.3. Installation d'ALCASAR.....	7
2.4. Accès à l'interface d'administration.....	9
3. <a href="#">Arrêt, désinstallation ou mise à jour d'ALCASAR</a> .....	10
4. <a href="#">Fiche récapitulative des paramètres de votre ALCASAR</a> .....	10

Projet : ALCASAR	Auteur : Rexy avec le support de l'« Alcasar team »
Objet : Installation	Version : 3.3.3
Mots clés : contrôleur d'accès au réseau (Network Access Control - NAC), imputabilité, traçabilité, authentification, portail captif, contrôle parental	Date : Janvier 2019


# 1. Introduction

Ce document décrit la procédure d'installation d'ALCASAR. Il est complété par trois autres documents : le document de présentation, le document d'exploitation et la documentation technique.

Si vous possédez déjà une version d'ALCASAR fonctionnelle et que vous désirez effectuer une mise à jour, reportez-vous à la documentation d'exploitation (chapitre « mise à jour »).

ALCASAR peut être installé sur un ordinateur standard équipé de deux cartes réseau Ethernet. La première est connectée à l'équipement du Fournisseur d'Accès Internet (FAI). La deuxième est connectée au commutateur utilisé pour desservir le réseau des équipements de consultation.

Par défaut, l'adresse IP de cette deuxième carte réseau est : 192.168.182.1/24. Cela permet de disposer d'un plan d'adressage de classe C (254 équipements). Ce plan d'adressage est modifiable lors de l'installation. Pour tous les équipements situés sur le réseau de consultation, ALCASAR est le serveur DHCP, le serveur DNS, le serveur de temps et le routeur par défaut (« default gateway »). **Ainsi, sur ce réseau, il ne doit y avoir aucun autre routeur ou serveur DHCP** (vérifiez bien vos points d'accès WIFI).



## Exemple de plans d'adressage

Paramètres	@IP du réseau	Nombre d'équipements de consultation	masque du réseau	@IP d'ALCASAR (cette adresse est l'adresse IP DNS et du routeur par défaut du réseau)	Suffixe DNS
Classe du réseau					
Plan d'adressage proposé par défaut (classe C)	192.168.182.0/24	253	255.255.255.0	192.168.182.1/24	localdomain
Plan d'adressage de classe B	172.16.x.0/16 1 ≤ x ≤ 255	65533	255.255.0.0	172.16.x.1/16	localdomain

Bien que cela soit possible, il est déconseillé de définir un réseau de consultation en classe A (ex : 15.x.y.z/8). En effet, le serveur DHCP interne d'ALCASAR devra alors réserver et gérer plus de 16 millions d'adresses IP. La gestion d'un tel volume d'adresses est très gourmande en ressource système et mémoire.

## 2. Installation

L'installation d'ALCASAR s'effectue en deux étapes. La première étape est l'installation d'un système d'exploitation Linux minimaliste basé sur Linux-Mageia 6. La deuxième étape consiste à lancer un programme (script) qui installera et configurera les différentes briques logicielles constituant ALCASAR.

### 2.1. Besoins matériels


ALCASAR n'exige qu'un ordinateur standard (PC) ou une machine virtuelle (VM) possédant 2 cartes réseau et un disque dur d'une capacité de 100Go au minimum afin d'être en mesure de stocker les fichiers journaux liés à la traçabilité des connexions. Seules les architectures 64 bits sont supportées. ALCASAR intègre plusieurs systèmes optionnels de filtrage (protocoles réseau, adresses IP, URL, noms de domaines et antimalware). Si vous décidez d'activer ces systèmes de filtrage, il est recommandé d'installer au moins 8 GO de mémoire vive afin d'assurer une rapidité de traitement acceptable (ALCASAR affectionne la mémoire ;-)).

 Sur une VM, la taille d'un disque dur virtuel dynamiquement allouée **ne doit pas être inférieure à 30G**.

### 2.2. Installation du système






La procédure d'installation du système d'exploitation est la suivante (durée estimée : 6') :





- Récupérez le fichier ISO Mageiar (Linux-Mageia adapté à ALCASAR) sur le site WEB d'ALCASAR ou dans le répertoire « iso » du site [ftp.alcasar.net](http://ftp.alcasar.net). Vous pouvez aussi récupérer le fichier ISO de Linux-Mageia (fichier : « mageia-6-x86\_64-DVD.iso ») sur le [site de Mageia](http://site.de/Mageia) ou sur les nombreux [sites miroirs](#).
- Pour un PC :
  - gravez cette image ISO sur un support amovible (CD, DVD, Clé USB)<sup>1</sup> ;
  - Modifiez les paramètres BIOS afin de supprimer l'option « Secure Boot », de régler la date, l'heure et afin de permettre l'amorçage à partir de votre support amovible. À la fin de l'installation, modifiez une nouvelle fois les paramètres BIOS pour limiter les possibilités d'amorçage au seul disque dur ;
  - Insérez votre support amovible. Redémarrez le PC et suivez les instructions suivantes :
- Pour une VM :
  - Copiez le fichier ISO dans la zone dédiée de votre hyperviseur. Associez cette image ISO à votre VM. Démarrez la VM.







Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	Après démarrage du PC, cette page d'accueil est présentée.  * si le mode graphique n'apparaît pas, vous devez configurer le BIOS du PC afin d'allouer plus de 2Mo de la mémoire partagée pour la carte graphique.	Sélectionnez « Install Mageia 6 ».
		Sélectionnez votre langue.



1 Deux solutions permettent de créer une clé USB amorçable :

- graphiquement via le logiciel « rufus » ou « win32 disk image » (Windows) ou « isodumper » (Linux) ;
- en mode console sous Linux : insérez la clé et récupérez le nom du périphérique associé via la commande « `fdisk -l` » (une clé USB est souvent associée au périphérique « /dev/sdb » ou « /dev/sdc »). Lancez la commande : « `dd if=<nom_de_l'image_iso> of=<nom_du_périphérique_usb> bs=1M` ».

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
		<p>Acceptez le contrat de licence puis cliquez sur « Suivant ».</p> <p><b>Info :</b> ce contrat explique que les logiciels installés sont des logiciels libres.</p>
		<p>Sélectionnez votre type de clavier puis cliquez sur « Suivant ».</p>
	<p>Le partitionnement du disque dur sera adapté au besoin d'ALCASAR (cf. étape suivante).</p>	<p>Sélectionnez « Partitionnement de disque personnalisé » puis cliquez sur « Suivant ».</p>
	<p>Après avoir supprimé toutes les partitions, créez les 5 ou 6 partitions avec les points de montage suivants :</p> <p><b>! ne créez la première partition (/boot/efi) que dans le cas d'un BIOS UEFI.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /boot/EFI/ : 300Mo (type « efi »)</li> <li>• / : 5 Go (type ext4)</li> <li>• swap : gardez la taille proposée</li> <li>• /tmp : 5 Go (type ext4)</li> <li>• /home : 5 Go (type ext4)</li> <li>• /var : (type ext4) le reste du disque dur (<b>taille supérieure à 10G, même sur une machine virtuelle</b>).</li> </ul>	<p>Cliquez sur « Supprimer toutes les partitions ».</p> <p>Cliquez ensuite à l'intérieur de la zone grise du disque (sda) pour créer chaque nouvelle partition.</p>
	<p>À la fin de cette opération, et en fonction de la taille de votre disque dur, le partitionnement devrait ressembler à cela :</p> 	<p>– Créez la partition racine (/). Choisissez sa taille (5 Go) ainsi que son système de fichier (ext4). Recommencez cette étape pour toutes les autres partitions.</p> <p>– Une fois le partitionnement effectué, cliquez sur « Terminé ».</p>
	<p>Pour ALCASAR, l'installation ne nécessite pas d'autre média.</p>	<p>Sélectionnez « Aucun » puis cliquez sur « Suivant ».</p>


Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	<p>Cette fenêtre n'apparaît pas si vous utilisez l'image ISO « Mageiar ».</p>	<p>Laissez le média « Nonfree Release » activé puis cliquez sur « Suivant ».</p>
	<p>Cette fenêtre n'apparaît pas si vous utilisez l'image ISO « Mageiar ».</p> <p>ALCASAR n'a pas besoin d'environnement graphique (il s'administre à partir d'un navigateur WEB)</p>	<p>Choisissez « Personnalisé » puis cliquez sur « Suivant ».</p>
	<p>Cette fenêtre n'apparaît pas si vous utilisez l'image ISO « Mageiar ».</p> <p>Sélection des groupes de paquetages à installer : ALCASAR ne nécessite qu'une installation très minimaliste du système.</p>	<p>Choisissez « Désélectionner tous » puis cliquez sur « Suivant ».</p> <p><i>Info</i> : sous Linux, un paquetage est un fichier archive contenant tous les constituants d'un logiciel (fichiers binaires, fichiers d'aide, fichiers de configuration, etc.).</p>
	<p>Cette fenêtre n'apparaît pas si vous utilisez l'image ISO « Mageiar »</p>	<p>Sélectionnez « Installer les paquetages recommandés » ainsi que la documentation de base, puis cliquez sur « suivant ». La copie des paquetages sur le disque dur est alors lancée. Durée estimée : 2'</p>
		<p>Affectez le mot de passe au compte « root » puis créez le compte « sysadmin » et affectez-lui un mot de passe.</p> <p>Cliquez sur « Suivant »</p>
	<p>Configuration de votre fuseau horaire et de votre pays.</p>	<p>Dans le groupe « Système », cliquez sur « Configurer » des rubriques « Fuseau horaire » et « Pays/Région ». Sélectionnez votre fuseau horaire et votre Pays.</p>

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	Configuration de l'accès à Internet	Cliquez sur « Configurer » de la rubrique « Réseau-ethernet » du groupe « Réseau et Internet ».
		Sélectionnez le type de connexion à Internet. Dans le cas d'une « box » de FAI, choisissez « Filaire (Ethernet) ». Cliquez sur « Suivant ».  <i>Info :</i> ALCASAR n'a pas été testé avec les autres méthodes de connexion à Internet.
	On ne configure pour l'instant que l'interface connectée à Internet (« box » du FAI). La deuxième interface qui est connectée au réseau de consultation sera paramétrée plus tard, lors de l'installation d'ALCASAR.	Sélectionnez l'interface à configurer puis cliquez sur « Suivant ».  <i>Conseil :</i> choisissez l'interface avec le plus petit index. <b>Notez le nom de cette interface.</b>  <i>Info :</i> Les noms des interfaces sont liés à l'architecture physique des PC. Ils peuvent donc être différents de la copie d'écran.
		Sélectionnez « configuration manuelle » puis cliquez sur « Suivant ».  <i>Info :</i> Bien qu'ALCASAR soit compatible avec le protocole « bootp/DHCP », nous recommandons la configuration manuelle (adressage fixe).
	<b>Exemple :</b>	Entrez les paramètres de cette interface.  * Inscrivez les adresses des serveurs de DNS fournies par votre FAI. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres serveurs DNS. Exemple :
		Sélectionnez uniquement « Lancer la connexion au démarrage » et cliquez sur « Suivant ».
	Il n'est pas nécessaire de lancer cette connexion à ce stade	Sélectionnez « Non » et cliquez sur « Suivant ».
		Cliquez sur « Terminer ».

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
		Cliquez sur « Suivant ».
	<p><b>Si vous utilisez l'image ISO « Mageiar », l'installation se poursuit (écran blanc) et le système redémarrera automatiquement.</b></p> <p>Les mises à jour de sécurité seront gérées pendant l'installation d'ALCASAR.</p>	Sélectionnez « Non » et cliquez sur « Suivant ».
	<p><b>Si vous utilisez l'image ISO « Mageiar », l'installation se poursuit (écran blanc) et le système redémarrera automatiquement.</b></p> <p>L'installation est terminée</p>	<p>Cliquez sur « Redémarrage ».</p> <p>Retirez le CDROM ou la clé USB.</p> <p>Reconfigurez le BIOS afin de limiter les possibilités d'amorçage au seul disque dur.</p>

## 2.3. Installation d'ALCASAR

### Configuration des cartes réseau

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	Déconnectez les câbles des deux cartes réseau. Connectez-vous en tant que « root ».	
	Lancez le clignotement des LEDs de l'interface réseau configurée précédemment (« enp0s3 » dans notre exemple).  Arrêtez le clignotement des LEDs	<b>ethtool -p enp0s3</b>  Connectez le câble provenant de la box sur l'interface réseau dont les LED clignotent.  <b>&lt;Ctrl&gt; + c</b> <i>Info : remplacez « enp0s3 » par le nom de l'interface réseau configurée précédemment (cf. Page 5). Les commandes « ifconfig » ou « ip link » affiche le nom des interfaces réseau présentes sur votre machine.</i>
	Vérifiez que le lien est bien actif sur l'interface configurée	<b>watch ethtool enp0s3</b> <i>Info : la dernière ligne affichée présente l'état du lien sur la carte (Link detected &lt;yes/no&gt;)</i> Si le lien n'est pas actif, connectez le câble sur l'autre carte. Dès que le lien est activé, stoppez la commande à l'aide de la séquence de touches : <b>&lt;Ctrl&gt; + c</b>
	Effectuez la même vérification avec la deuxième carte et le câble provenant du réseau de consultation.	<b>watch ethtool xxxxxxx</b> <i>Info : côté réseau de consultation, connectez un équipement actif de réseau (commutateur Ethernet, CPL, AP WIFI, etc.) afin d'être assuré de la permanence du lien même si les stations sont éteintes.</i>
	Testez la connectivité Internet	<b>ping -c3 www.google.fr</b>

## Récupération du fichier d'installation

Ce fichier est une archive compressée nommée : `alcasar-x.y.tar.gz` ('x.y' correspond au numéro de version). Vous pouvez le télécharger sur le PC ALCASAR de deux manières (via HTTP ou via une clé USB) :

- via HTTP : depuis le PC ALCASAR, récupérez la dernière version de ce fichier situé sur le serveur « `ftp.alcasar.net` » :





Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
<pre> root@localhost ~# lftp http://ftp.alcasar.net/stable ad: received redirection to 'http://ftp.alcasar.net/stable/' cd ok, cwd=/stable lftp ftp.alcasar.net:stable&gt; ls drwxr-xr-x -- / -rw-r--r-- 46M 2017-07-05 00:17 alcasar-2.9.2.tar.gz -rw-r--r-- 49M 2017-05-18 14:02 alcasar-3.0.1.tar.gz -rw-r--r-- 65M 2017-12-07 22:00 alcasar-3.1.4-2.tar.gz -rw-r--r-- 63M 2017-12-30 20:32 alcasar-3.2.tar.gz -rw-r--r-- 68M 2018-09-17 08:55 alcasar-3.3.1.tar.gz -rw-r--r-- 68M 2018-11-06 23:44 alcasar-3.3.2.tar.gz -rw-r--r-- 65M 2018-08-05 20:48 alcasar-3.3.tar.gz lftp ftp.alcasar.net:stable&gt; get alcasar-3.3.2.tar.gz </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectez-vous au serveur avec la commande « <code>lftp</code> »</li> <li>• Listez le contenu du répertoire</li> <li>• Récupérez l'archive d'ALCASAR</li> <li>• Quittez</li> </ul>	<pre> lftp http://ftp.alcasar.net/stable ls get alcasar-x.y.tar.gz bye </pre>

- Via une clé USB : Depuis un PC bureautique, récupérez l'archive d'ALCASAR sur le site Internet du projet. Copiez ce fichier sur une clé USB. Suivez la procédure suivante pour le copier sur le PC ALCASAR :

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
<pre> root@localhost ~# fdisk -l Disque /dev/sda: 80032038912 octets 255 heads, 63 sectors/track, 9738 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x75ad0c3f6  Périphérique Amorces Début Fin Blocs Id Système /dev/sda1 * 1 1275 10241406 7 HPFS/NTFS /dev/sda2 1276 6630 43014037+ 7 W95 Etendu (LBA) /dev/sda5 1276 2550 10241406 7 HPFS/NTFS /dev/sda6 2551 3832 102976239 82 Linux /dev/sda7 3833 4081 2000061 82 Linux swap / Solaris /dev/sda8 4082 6630 20474011 83 Linux  Disque /dev/sdb: 1031 Mo, 1031798784 octets 10 heads, 32 sectors/track, 3936 cylinders Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes Disk identifier: 0xc01d7d24  Périphérique Amorces Début Fin Blocs Id Système /dev/sdb1 * 1 3936 1007600 e W95 FAT16 (LBA) root@localhost ~# </pre>	<p>Insérez la clé USB</p> <p>Affichez les informations relatives aux supports de masse afin de récupérer le nom du périphérique associé à votre clé. Dans l'exemple joint, « <code>/dev/sdb1</code> » correspond à une clé de 1Go.</p>	<pre> fdisk -l </pre> <p>Info : vous pouvez aussi afficher le journal système avant d'insérer la clé pour récupérer ce nom (<code>journalctl -f</code>)</p>
<pre> root@localhost ~# mkdir /media/usb root@localhost ~# mount /dev/sdb1 /media/usb/ root@localhost ~# cp /media/usb/alcasar-* . root@localhost ~# umount /media/usb/ </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Créez un répertoire et 'montez' la clé sur celui-ci.</li> <li>• Copiez l'archive d'ALCASAR dans le répertoire <code>/root</code>.</li> <li>• Démontez la clé USB.</li> <li>• Retirez-la.</li> </ul>	<pre> mkdir -p /media/usb mount /dev/sdb1 /media/usb/ cp /media/usb/alcasar-* /root/ umount /media/usb </pre> <p>Info : remplacez « <code>sdb1</code> » par le nom du périphérique récupéré à l'étape précédente.</p>

## Installation

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
<pre> root@localhost ~# sha256sum alcasar-2.7-test.tar.gz aa6a06936664eb209b8aa7e2160f4d350094c6785de3ae27d1801d29492477ba </pre> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calculez l'empreinte numérique 'SHA256' de cette archive et comparez-la avec celle présentée sur le site WEB.</li> </ul>	<pre> sha256sum alcasar-x.y.tar.gz </pre> <p>Info : si l'empreinte numérique ne correspond pas, téléchargez à nouveau l'archive sur le site WEB. En cas de nouveau problème, prévenez l'équipe de développement via le forum.</p>
<pre> root@localhost ~# tar -xvf alcasar-3.0.tar.gz root@localhost ~# cd alcasar-1.3.0/ root@localhost alcasar-1.3.0# </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Décompressez et extrayez cette archive.</li> <li>• Positionnez-vous dans le répertoire d'ALCASAR et lancez le script d'installation.</li> </ul>	<pre> tar -xvf alcasar-x.y.tar.gz cd alcasar-x.y sh alcasar.sh -i </pre>
<pre> root@localhost alcasar-1.3.0# sh alcasar.sh -i Application Libre pour le Contrôle d'Accès Sécurisé et Authentifié au Réseau ***** **** Licence d'utilisation **** ***** ALCASAR est un logiciel libre Quant à l'installer, vous devez accepter les termes de sa licence 'GPL-V3' Le descriptif de cette licence est disponible dans le fichier 'GPL-3.0.txt' Une traduction française est disponible dans le fichier 'GPL-3.0.fr.txt'. Les objectifs de cette licence sont de garantir à l'utilisateur : - La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage ; - La liberté d'étudier et d'adapter le logiciel à ses besoins ; - La liberté de redistribuer des copies ; - L'obligation de faire bénéficier à la communauté les versions modifiées. Acceptez-vous les termes de cette licence (O/n)? _ </pre>	<p>Acceptation de la licence</p>	<p>ALCASAR est un logiciel libre développé sous licence GPLv3.</p>

Messages affichés à l'écran	Commentaires	Actions à réaliser
	Les tests d'accès à Internet sont réalisés.	
	L'installation d'une centaine de logiciels (paquetages) est effectuée à partir d'Internet. Durée estimée : 3'. <b>Si vous avez précédemment utilisé l'image ISO « Mageiar », la durée estimée n'est que de quelques secondes.</b>	
	Entrez le nom de votre organisme (sans espace)	Exemple : rassacla Info : ce nom est obligatoire, les seuls caractères acceptés sont : [a-z][A-Z][0-9][-]
	Vous pouvez changer l'adresse IP d'ALCASAR et le plan d'adressage par défaut du réseau de consultation	Tapez « O » ou « N » Info : si vous tapez « n », le script vous demandera l'adresse IP d'ALCASAR et le masque de réseau au format CIDR (ex : 172.16.0.1/16).
	- Entrez l'identifiant et le mot de passe d'un premier compte d'administration d'ALCASAR.	Info : Ce compte sert à administrer ALCASAR au moyen de l'interface graphique située à l'URL <a href="http://alcasar.localdomain">http://alcasar.localdomain</a> . Ce n'est pas un compte utilisateur permettant de se connecter à Internet.
	L'installation est terminée. Le système peut être relancé.	Appuyez sur « Entrée »
	Une fois le système relancé, connectez-vous en tant que « root ». Vous pouvez vérifier que tous les composants d'ALCASAR sont bien lancés en tapant la commande « alcasar-daemon.sh ». Déconnectez-vous.	Si un ou plusieurs services n'ont pu être lancés, le script va tenter de le faire.  Tapez « exit » ou « <CTRL> + d »

## 2.4. Accès à l'interface d'administration

Sur le réseau de consultation, allumez un équipement de consultation et connectez un navigateur WEB à l'URL « <http://alcasar.localdomain> » pour accéder à la page suivante :



Cliquez sur la petite roue crantée en bas à droite pour accéder à l'interface d'administration d'ALCASAR (ALCASAR Control Center – ACC). Vous devez vous authentifier avec le compte d'administration créé lors de l'installation (§2.3 – p9 de ce document). Lisez maintenant la documentation d'exploitation (« [alcasar-exploitation-fr.pdf](#) ») pour créer vos premiers comptes « utilisateur ».

### 3. Arrêt, désinstallation ou mise à jour d'ALCASAR

- Arrêt : Vous pouvez arrêter la machine ALCASAR soit en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation du boîtier, soit en tapant la commande « `poweroff` », soit en utilisant de l'interface WEB d'administration (ACC – rubrique « Système » + « Services »).
- Désinstallation : Vous pouvez désinstaller ALCASAR avec la commande « `sh alcasar.sh --uninstall` ». Vous vous retrouvez alors comme si vous veniez d'installer uniquement le système d'exploitation (Linux-Mageia).
- Mise à jour : En lançant une installation sur un système déjà actif, le script vous demandera si vous voulez effectuer une mise à jour ou une réinstallation. Vous pouvez lancer cette mise à jour à distance via une connexion SSH (cf. doc d'exploitation).

### 4. Fiche récapitulative des paramètres de votre ALCASAR

Le fichier « `/root/ALCASAR-passwords.txt` » contient les mots de passe exploités en interne par les différents modules d'ALCASAR. Il contient notamment le mot de passe de protection du chargeur système (bootloader « GRUB2 »). Il peut être consulté via la commande (« `cat /root/ALCASAR-passwords.txt` »). Attention : si vous devez entrer ce mot de passe pour modifier les paramètres du chargeur, votre clavier sera en mode « qwerty ».

<b>Nom d'organisme :</b>	
Page d'authentification des utilisateurs	Cette page est présentée quand leur navigateur tente de joindre un site Internet <b>en HTTP</b> .
Page d'accueil du portail permettant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'accès au centre de gestion graphique (ACC) ;</li> <li>• la déconnexion d'un utilisateur authentifié ;</li> <li>• le changement du mot de passe utilisateur ;</li> <li>• l'installation du certificat de l'Autorité de Certification (A.C.) dans les navigateurs.</li> </ul>	<a href="http://alcasar.localdomain">http://alcasar.localdomain</a>  Info : les possibilités du centre de gestion sont décrites dans le document « alcasar-exploitation-fr.pdf ».
Comptes Linux	root            mot de passe : ..... sysadmin       mot de passe : .....
1er compte d'administration graphique d'ALCASAR	..... mot de passe : .....
<u>Paramètres réseau</u> @IP de l'équipement FAI (routeur) <ul style="list-style-type: none"> <li>• @IP des serveurs DNS</li> <li>• @IP d'ALCASAR (côté WAN/Internet) :</li> <li>• @IP d'ALCASAR (côté réseau de consultation) :</li> </ul>	_____ • DNS1 : _____ DNS2 : _____ • _____/ • _____/_____